



KidTime Update

KidTime läuft auf Computern mit dem Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista und auf Windows 7.

Für die Installation benötigen Sie Administrator Berechtigungen.

Ein Software - Update benötigen Sie immer dann, wenn Sie Ihr Betriebssystem in eine neuere Version wechseln möchten, (zum Beispiel von Windows XP auf Windows 7)

Ausführliche Beschreibungen einzelner Punkte finden Sie im Handbuch, entweder als Datei auf Ihrem Masterstick oder auf der Website www.kiwidot.de.

Vorgehensweise:

Rufen Sie das KidTime Programm auf (Start – Programme – KidTime Setup ausführen)

Info: Nötig hierfür ist ein registrierter Masterstick, der sich in einem USB Port des PCs befindet, welcher das Update bekommen soll.

Deinstallieren Sie die Control – Software im Setup von KidTime

Starten Sie den Computer neu

Auf der Website www.kiwidot.de finden Sie unter Download – Dateien das Update.

Speichern Sie die Update Datei KidTimeUpdate.zip auf Ihrem PC und entpacken Sie Diese an einen Ort Ihrer Wahl.

Kopieren Sie alle Dateien auf Ihren Masterstick.

Führen Sie das Programm KidTimeStart.exe vom Masterstick (rechte Maus Taste) als Administrator aus.

Installieren Sie die Control – Software im Setup von KidTime und starten Sie den Computer neu.

Fertig

Info: Der Masterstick ist trotz des Updates weiterhin auch auf PC`s lauffähig die noch unter Windows2000 oder XP laufen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: info@kiwidot.de
Antworten finden Sie finden auf www.kiwidot.de und im Handbuch

kidTime © Werner Pfundstein
kiwidot ® Heike Kerstenhann

© Copyright Werner Pfundstein. Produktnamen, Herstellernamen, Logos und Abbildungen unterliegen dem Urheberrecht und dem Warenzeichenrecht der jeweiligen Hersteller oder Warenzeicheninhaber